

Procédure d'installation



L'équipe DREAM-ROAD

Installation simplifiée d'une instance X-ROAD

DREAM-ROAD

Table des matières

1.	lr	ntroduction	2
		Objet du document	
١	b)	Prérequis	2
2.	G	Guide d'installation	3
	In	nstallation de git	3
	Re	écupération du dépôt de Dream-Road	3
	La	ancement du Script qui va permettre d'installer les services de base	3
	C	onfiguration de LXD	3
	La	ancez l'installation de l'instance X-ROAD	5

1. Introduction

a) Objet du document

Ce document est une procédure d'installation qui permet de déployer automatiquement et de manière simplifiée une instance X-ROAD

b) Prérequis

Vous trouverez ci-dessous les prérequis avant l'installation sur le système :

Hardware:

- Processeur à 2 cœurs minimum
- 30Go d'espace de stockage minimum, ensuite cela dépendra de vos besoins.
- 4Go de mémoire vive minimum

Software:

- Système d'exploitation <u>Ubuntu 14.04 64bits en version Desktop</u>

2. Guide d'installation

Installation de git

Ouvrez un Terminal et lancez la commande « sudo apt-get install git »

Récupération du dépôt de Dream-Road

Ouvrez un Terminal et lancez la commande :

« git clone https://github.com/hroux/dream-road »

Lancement du Script qui va permettre d'installer les services de base

Exécutez les commandes :

\$> cd Dream-Road

\$> chmod 775 install.sh

\$> sudo ./775 install.sh

Configuration de LXD


Exécutez les commandes :

\$> Ixd init --auto


\$> sudo dpkg-reconfigure -p medium lxd

Une interface graphique va se lancer:


Commencez par configurer un réseau par pont pour les containers LXD




Ensuite, Choisissez le nom de votre nouvelle interface




Ensuite, choisissez de configurer votre sous-réseau IPv4




Ensuite, choisissez l'adresse de votre nouvelle interface




Ensuite, le sous-réseau dans lequel les containers seront :




Ensuite, saisissez la première adresse DHCP




Ensuite, la dernière adresse du DHCP




Ensuite, le nombre d'adresses maximum pour le DHCP



Ensuite, choisissez de ne pas NAT le trafic IPv4



Ensuite, choisissez de ne pas configurer le sous-réseau en IPv6



Lancez l'installation de l'instance X-ROAD

Ouvrez un navigateur et tapez http://localhost Cliquez ensuite sur le bouton « Installer »